


Windows Vista (Windowsメール)
Windowsメール を起動します。




「ツール」メニュー内の「アカウント(A)」を選択します。




下の画面が表示 (はじめて起動した時) される場合は、
へお進み下さい。




「インターネットアカウント」画面が表示されます。
「追加(A)」をクリックします。




「電子メールアカウント」を選択し、「次へ」をクリックします。



「表示名」は任意の名前を入力し「次へ」をクリックします。
ここで入力した名前は、メールを送信した際に
[送信者名]として相手のかたに通知されます。



「電子メールアドレス」にメールアドレスを入力し、
「次へ」をクリックします。



インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E):

例: t-chafu@microsoft.com

[電子メール アカウントの情報について](#)

「電子メールサーバーのセットアップ」画面が表示されます。

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

pop.e-broad.ne.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(O):

smtp.e-broad.ne.jp

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

| | |
|-------------------------|---|
| 受信メールサーバーの種類 | POP3を選択 |
| 受信メール(POP 3またはIMAP)サーバー | POP.のあとにメールアドレスの@の右側を入力(例: pop.e-broad.ne.jp) |
| 送信メール(SMTP)サーバー | smtp.のあとにメールアドレスの@の右側を入力(例: smtp.e-broad.ne.jp) |
| 送信サーバーは認証が必要 | チェック <input checked="" type="checkbox"/> を入力 |

入力完了後、「次へ」をクリックする。

下の表を参照し、各項目を入力します。

インターネットメール ログイン

インターネットサービスプロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): ****@e-broad.ne.jp

パスワード(P): *****


パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

| | |
|------------|--|
| ユーザー名 | 電子メールアドレス全て入力 |
| パスワード | サービス登録書記載のパスワードを入力 |
| パスワードを保存する | パスワードを保存する場合はチェック <input checked="" type="checkbox"/> を入れる |


入力完了後、「次へ」をクリックします。

「設定完了」画面が表示されます。




「今は電子メールをダウンロードしない」にチェック を入れ、「完了」をクリックします。

「インターネットアカウント」画面が表示されます。




作成したアカウントを選択し「プロパティ」をクリックします。

「プロパティ」画面の「サーバー」タブをクリックします。



「このサーバーは認証が必要」に チェックをします。

「プロパティ」画面の「詳細設定」タブをクリックします。



| | |
|--------------|--------|
| 送信メール (SMTP) | 587を入力 |
|--------------|--------|



入力後「OK」ボタンをクリックし
「適用」ボタンをクリックして設定完了です。